

メタトレーダー4専用インジケータ 設定マニュアル 目次


1. 事前準備
2. インジケータの格納
3. ライブラリ ファイルの格納
4. メタトレーダー4の設定変更
5. インジケータの認証
6. 口座の変更を行う方法
7. インジケータの違い
8. ポップアップウィンドウでアラートを表示するには

注意事項

- メタトレーダー4 (MT4) は事前にご用意ください。
- 本マニュアルは MetaTrader 4 Version:4.00 Build 1380 において動作確認済みです。
- 最新のインジケータ名は同梱しているファイル群をご参照ください。
- 各ソフトのアップデートなどによって画面や一部の手順が異なる場合があります。
お使いの設定にあわせて、適宜読み替えてください。

事前準備

ダウンロードした圧縮ファイルを右クリックして、「すべて展開」を選びます。



将来にわたってデータの再配布をお約束できかねますので、お客様のパソコンの中で保管してください。

書店でDVDを購入されたお客様へ

メタトレーダー4専用インジケータを利用開始するには、ファイルの差し替えが必要です。

以下のリンクから保存してください。

<https://www.panrolling.com/seminar/archives/6539store.zip>


事前準備

「更新フォルダ」の中には、2つのフォルダがあります。




※ここでは展開したあとのフォルダを「更新フォルダ」と呼びます。

メタトレーダー4（以下、MT4）を立ち上げて、「ファイル」から「データフォルダを開く」を選択します。




事前準備

「データフォルダ」が開いたら、いったん**MT4**を閉じてください。






※ここで開いたフォルダを「データフォルダ」と呼びます。

※ここからは、下図のように「更新フォルダ」と「データフォルダ」を並べて作業することをおすすめします。




インジケータの格納方法

データフォルダの「MQL4」フォルダのなかの「Indicators」フォルダを開きます。





インジケータの格納方法

「更新フォルダ」も「Indicators」フォルダを開きます。中にはインジケータが入っています。



インジケータの格納方法

「更新フォルダ」にあるファイルをすべてコピーして、「データフォルダ」の「Indicators」フォルダ内に貼りつけます。





これでインジケータの格納は完了です。

※もし確認ダイアログが出たら、上書きしてください。

ライブラリ ファイルの格納方法

データフォルダの「Indicators」フォルダから、1つ上へ戻り、次は「Libraries」フォルダを開きます。




ライブラリ ファイルの格納方法

「更新フォルダ」も「Indicators」フォルダから1つ上へ戻り、「Libraries」フォルダを開きます。



ライブラリ ファイルの格納方法

「更新フォルダ」の「Authentication01.ex4」をコピーして、「データフォルダ」の「Libraries」フォルダ内に貼りつけます。




これでライブラリ ファイルの格納は完了です。


※もし確認ダイアログが出たら、上書きしてください。

メタトレーダー 4 の設定変更

MT4を起動して「ツール」>「オプション」から「オプションウィンドウ」を表示します。



「エキスパートアドバイザ」タブを選択して、「DLLの使用を許可する」にチェックを入れて「OK」ボタンを押します。




これでMT4の設定は完了です。

インジケータの認証

チャートウィンドウごとに、インジケータを1つずつドラッグ&ドロップして、認証する必要があります。


「ナビゲーターウィンドウ」から「チャートウィンドウ」にインジケータを1つずつドラッグ&ドロップします。



インジケータの認証

「カスタムインジケータ ウィンドウ」が表示されますので、「パラメーターの入力」タブを選択します。

「Identification」の「値」欄をダブルクリックして、「トレーダーズショップにご登録のメールアドレス」を入力して、OKを押してください。



「Authentication Success!!」とチャート上に表示されたら認証完了です。

口座の変更を行う方法

デモ口座を変更したり、他のFX会社のMT4に変更する場合は、お手続きが必要です。

以下のフォームからご申請ください。

<https://www.tradersshop.com/bin/appl.cgi?c=change>

もしうまくいかない場合は、まずは格納する場所など、手順を1つずつ再確認してください。

それでも解決できない場合は、

order@tradersshop.com へ次の情報をご連絡ください。

- お客様の漢字氏名
- MT4のチャート画面のようす（画像など）
- MT4 ターミナルウィンドウの
操作履歴タブとエキスパートタブのログ
- どの手順まで**できているか**

インジケータの違い

各インジケータの組み合わせは次の通りです。

ザラバベース

- Mega Trend Ver3.0.ex4
- Mega Trend Ver3.0 subwindow.ex4

終値ベース


- Mega Trend Ver3.0 (close).ex4
- Mega Trend Ver3.0 subwindow (close).ex4

ATRストップ

- STOPATR Ver3.0.ex4
- STOPATR Ver3.0 subwindow.ex4

ポップアップウィンドウでアラートを表示するには

1. チャート上で右クリックして「表示中のインジケータ」を開き、アラートを出したいインジケータを選びます。
2. 「カスタムインジケータ ウィンドウ」が表示されますので「パラメータの入力」タブを開きます。
3. 項目「終値でブレイクするとアラート」の「False」を「True」に変更してください。



免責事項

本DVDの内容及び特典ツール・資料は、あくまで情報提供を目的としたものです。証券など金融商品の売り買いを提案・勧誘するためのものとして、また証券など金融商品について助言・推奨するものとして、利用・解釈しないでください。

また特定の投資目的、特定の投資環境、特定の投資家を一切考慮していません。事前に専門家の適切な助言を受けるべきで、最終的な投資判断は個々人が個々の状況を考慮して自らの責任で下すようにしてください。

以下を同意の上でご利用ください。

- 本製品及び提供するインジケータは、ソフトウェアのバージョンアップなどに伴い予告なく利用できなくなる場合がございます。
- 本製品及び提供するインジケータに基づく行為の結果発生した障害、損失などについて著者及び出版社は一切の責任を負いません。
- メタクオーツ社及びMetaTrader 4を提供する会社と本製品は一切の契約関係はございません。
- 提供会社も国ごとに異なりますので、各証券会社への問い合わせはしないようにしてください。
- 記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標及び登録商標です。
- 著者及びパンローリングはサポートをしません。
- インジケータに関してのお問合せ等には対応出来かねますことを予めご了承下さい。
- 本製品は、無保証・無サポートです。