## 通知機能の使い方マニュアル

①インジケータ、大循環 MACD をチャート上に表示する。

チャートを表示後、挿入→インジケータ→カスタム→daizyunkanMACD を選択

②インジケーターのパラメーターウインドウを表示する。チャート→表示中のインジケータ→daizyunkanMACD を選択

下記のウインドウが表示されます。

表示パラメータのうち、下から6個が通知用のパラメータです。

	Custom Indicator - daizyunka	an MACD	? ×
(ージョン情報 全般 パラメーターの	入力 色の設定 レベル表示 表示選択		
変数	値	^	^
📖 MediumMAPeriod	20		
📖 LongMAPeriod	40		
📑 SignalPeriod	9		
🖂 DialogAlert	false		
🖂 EMailAlert	false		
🖂 PushNotification	false		
AlertMACDCross	false		4.5
🛃 AlertMACDUpDown	false	読み込み	· (L)
🔁 AlertMediaumMABreak	false		

①DialogAlert: MT4のアラートダイアログで通知する機能を ON・OFF する設定(MT4 上 でピロンとなります)

②EMailAlert: E メールで通知する機能を ON・OFF する設定(各種メールソフトに メー ルが届きます)

③PushNotification:スマホ版 MT4 へのプッシュ通知を ON にする機能を ON・OFF す る 設定(スマホに通知が届きます)

④AlertMACDCross: MACD がクロスした時通知するかどうかの設定

⑤AlertMACDUpDown:MACD が上昇・下降に変化した時通知するかどうかの設定

⑥AlertMediaumMABreak:価格が中期 EMA をブレイクした時通知するかどうかの設定

①~③はどういう方法でユーザーに通知するかの方法の選択

④~⑥はどのタイミングをユーザーに通知するかの選択 となっています。

つまり①~③を1つも選択しないと通知は送られませんし、④~⑥を1つも選択していな くても通知は送られません。

①~③を1つ以上、④~⑥を1つ以上選択して(true にして)初めて通知を送れるように な ります。

②の EMailAlert はメールを使う機能なので、メール設定が正しく設定されていな ければ 機能せず、③の PushNotification も スマホ版 MT4の ID を MT4 に設定していな ければ プッシュ通知を飛ばせないのでエラーになるわけです。

設定は MT4 でツール→オプションで開けます。

オプション

そのウインドウで通知機能のタブとE・メールのタブを選択しその中の項目を設定してか ら、インジケーターのアラートを true にすると動作します。

設定画面の図を添付ファイルに用意したのでご確認ください。画像内で赤枠で 囲った部分 は必須項目となります。

オプション		? ×			
音声設定 サーバー チャート ライン等の設定	コミュニティ 取引 エキスパートアドバイザ	シグナル 通知機能 E - メール FTP			
✓ プ・シュ通知機能を有効にする □ トレード処理を通知する MetaQuotes ID A0123456,CDE12345 アスト ここに MetaQuotes IDを入力し、MetaQuotes サービスからの通知を、iPhoneやアンドロイド等のモバイルデバイスで受信でき るようにします。このIDは、"設定 -> メッセージ"で確認できます。					
て、通知機能はエキスパートアドバイザやスクリプトから生成・送信することができます。					
	ノノレーテ 5 5 Mit A. IF IIO	Alulou			
	ОК	キャンセル ヘルプ			

Copyright2016 Kojiro koshi&Pan Rolling Inc. All rights reserved.



MQ ID に関してはスマホ版 MT4 を開いてメニュー(左上)→メッセージで画面上部の MQID というところをタッチすれば各個人のMQID が表示されるのでそ の数値をMT4 に 入力します。